



BUG SUR LA TRANSFORMATION EN VIDEO SUR POWERPOINT 2010

Dans la version 2010 on peut maintenant transformer un pps ou un ppt en vidéo.

(Même s'il existe d'autres logiciels pour le faire, mais là n'est pas le sujet).

Je me suis aperçue que lorsqu'une musique est insérée sur 2 ou 3 diapositives mais pas sur toutes, elle se poursuit sur toute la vidéo.

Lorsqu'elle est posée sur la première diapo seule ou sur tout le diaporama le problème ne se présente pas !

Je précise :

- que bien entendu ce problème s'est révélé avec un diaporama pourtant bien paramétré par les options d'effet et fonctionnant correctement et parfaitement en ppt ou pps sur la version 2010.
- que l'essai a été réalisé avec plusieurs extensions musique au cas où le résultat aurait été différent.

J'ai donc envoyé une question à Microsoft Answers et Monsieur Forestier, modérateur du site, a remonté la question auprès des services concernés.

Cela serait donc bien un bug qui devrait être corrigé.... quand ? ;-). Si je suis avertie, je vous en ferai part.

En attendant il vous faudra choisir un autre logiciel de conversion pour un bon résultat. En autre Camtasia ou faire ce qui est noté ci-dessous.

VOICI L'ASTUCE TROUVEE PAR Coco 06

Je vous informe qu'une collègue **Formatrice** d'un autre forum, **Coco 06**, a trouvé une solution en attendant que le bug soit corrigé.

Je retranscris ici l'intégralité de son écrit :

"Quand vous avez inséré une musique sur la diapositive, pour le diaporama en PPT, vous mettez dans les options d'effet: arrêter après trois diapositives (par exemple) ça marche bien, mais quand vous encodez en vidéo, la musique continue jusqu'au bout.

Pour **limiter la musique** sans employer un logiciel supplémentaire,

- vous **cliquez sur l'icône du haut-parleur**,
- "**options audio**" s'affiche dans le ruban,
- **allez dans lecture/découper l'audio**, et vous découpez la musique au temps voulu.

Puis, quand vous voulez **encoder en vidéo**,

- vous allez dans **fichier/informations** et
- là ils vous proposent de "**compresser l'audio**",

Et c'est là qu'est l'astuce (que j'ai mis 4 jours à trouver!), parce qu'en faisant ça la musique est rognée comme au découpage et ce qui a été rogné n'apparaît plus dans la vidéo. Vous pouvez donc mettre plusieurs musiques successives sans qu'elles se chevauchent dans la vidéo!

Elle n'est pas belle la vie? ". Cela pourra en dépanner certains en attendant.